

01core

操作チュートリアル

zeroICHI

静的ページ作成編

SITEを使ってページを作成する

①準備

レイアウト管理用HTMLページを開く

https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/index.html#demoparts_02

● レイアウト管理用HTML

「レイアウト管理」の各項目にそれぞれ以下の通り1カラム用、2カラム用のレイアウトを作成することで、「theme-default」テーマの各カラム用のレイアウトを作成できます。

● HEAD

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>{{ title }}{{ site_name }}</title>
<meta name="description" content="{{ description }}" 固定ディスクリプション>
<meta name="keywords" content="{{ keyword }}" 固定キーワード>
<!-- CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/css/isfw_v1.2.css">
<!-- /theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://common.assets.gear-s.app/files/theme/v1.2/theme-default/assets/css/style.css">
```

● HTML

1カラム

```
<div class="isfw_mainpanel webapp-layout-root">
  <header id="isfw_page_top" class="isfw_header webapp-layout-header"></header>
  <div class="isfw_master webapp-layout-master">
    <div class="isfw_pagebody webapp-layout-pagebody">
      <div class="webapp-layout-maincontent"></div>
    </div>
  </div>
  <footer class="isfw_footer webapp-layout-footer"></footer>
</div>
```

2カラム (左)

```
<div class="isfw_mainpanel webapp-layout-root">
  <header id="isfw_page_top" class="isfw_header webapp-layout-header"></header>
  <div class="isfw_master webapp-layout-master">
    <div class="isfw_pagebody webapp-layout-pagebody">
      <div class="isfw_title webapp-layout-title"></div>
      <div class="row mg webapp-layout-container">
        <div class="col-1 webapp-layout-sidecontent webapp-grid-3"></div>
        <div class="col-3 webapp-layout-maincontent webapp-grid-9"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <footer class="isfw_footer webapp-layout-footer"></footer>
</div>
```

HTMLパーツをローカルにダウンロード

https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/index.html#demoparts_01

デモ用サンプルパーツ

● theme-default

パワー式ダウンロード

<https://scala.sc.gear-s.app/>

上記デモサイトの以下パーツをセットにしています。

- ・ ヘッダー
- ・ フッター
- ・ お問い合わせ誘導
- ・ スライドショー
 - ・ スライドショーにはパーツに加え外部jsの追加が必要となります。詳しくはこちら
- ・ 会社概要中ページ
- ・ プライバシーポリシー中ページ

■手順

1. サポートサイトを開く
<https://support.gear-s.app/>
2. パーツサイトを開く
<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/>
3. デモ用サンプルパーツ「レイアウト管理用HTML」を開く
4. デモ用サンプルパーツ「theme-default」を開きパーツをダウンロードする

SITEを使ってページを作成する

②レイアウトを作成

サイト管理 > レイアウトを開く

SITE < レイアウト

ダッシュボード

サイト管理

レイアウト

ページ

パーツ

ファイル

設定管理

パーツカテゴリ

テンプレート

差込変数

アクセス制限

公開管理

プレビューサイトを開く

公開サイトを開く

レイアウト名 *

HEAD ※<head> </head>内に挿入されます。

BODY属性 ※<body>の属性として挿入されます。

HTML ※class名に「webapp-layout-xxx」を追加して下さい。

ExtraTag ※<body>の直前に挿入されます。

レイアウト管理用HTML

「レイアウト管理」の各項目にそれぞれ以下の通り1カラム用、2カラム用のレイアウトを作成することで、「theme-default」テーマの各カラム用のレイアウトを作成できます。

● HEAD

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>{{ title }}{{ サイト名 }}</title>
<meta name="description" content="{{ description }}" 固定ディスクリプション">
<meta name="keywords" content="{{ keyword }}" 固定キーワード">
<!-- CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/css/isfw_v1.2.css">
<!-- theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://common.assets.gear-s.app/files/theme/v1.2/theme-default/assets/css/style.css">
```

● HTML

1カラム

```
<div class="isfw_mainpanel webapp-layout-root">
  <header id="isfw_page_top" class="isfw_header webapp-layout-header"></header>
  <div class="isfw_master webapp-layout-master">
    <div class="isfw_pagebody webapp-layout-pagebody">
      <div class="webapp-layout-maincontent"></div>
    </div>
  </div>
  <div class="isfw_footer webapp-layout-footer"></div>
</div>
```

● ExtraTag

```
<script type="text/javascript" src="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/js/jquery-ui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://common.assets.gear-s.app/files/theme/v1.2/theme-default/assets/js/libs.js"></script>
<!-- vendor js -->
<script type="text/javascript" src="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/lib/popper.js/popper.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/lib/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://common.assets.gear-s.app/files/theme/v1.2/theme-default/assets/js/libs_faq.js"></script>
```


■手順

1. 管理画面にログイン
本番環境: <https://admin.console.gear-s.app/>
2. 「SITE」管理画面を開く
サービスメニューから「SITE」を選択
3. サイト管理「レイアウト」を開く
4. 「新規登録」ボタンで登録画面を開く
5. レイアウト管理用HTMLページのHTMLをコピー＆ペーストし、「1カラム版」レイアウトを作成

SITEを使ってページを作成する

③パーツをインポート

サイト管理 > パーツを開く



■手順

1. サイト管理「パーツ」を開く
2. 「インポート」ボタンで登録画面を開く
3. 予めダウンロードした「theme-default-parts.zip」をドラック&ドロップして登録

SITEを使ってページを作成する

④ページを作成

サイト管理 > ページを開く

TOP > ページ > 新規作成

← 一覧画面へ戻る

ページ名 *

ファイルパス

META タイトル

META ディスクリプション

META キーワード

1カラム版

header

maincontent

footer

CSS

PARTS

+ PARTS を追加

PARTS カテゴリで絞り込み

OR AND

FORM_詳細_v1.1

theme-default_会社概要コンテンツ

theme-default_header

ARTICLE_一覧お知らせ_v1.2

FORM_一覧_v1.1

パンくずパーツ_v1.0

theme-default_TOPスライドショー

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 「新規登録」ボタンで登録画面を開く
3. ページ名を入力(日本語可)
4. ファイルパス「/」もしくは「index.html」を入力
※ディレクトリ配下に作成の場合は予めディレクトリを作成するか、ファイルパスに「/xxxx/」と入力
5. META情報を入力(任意)
6. レイアウトを選択
②で作成した「1カラム版」レイアウトを選択
7. 右側のパーツリストから「theme-default_header」を「header」エリアにドラック&ドロップ
8. 右側のパーツリストから「theme-default_TOPスライドショー」を「maincontent」エリアにドラック&ドロップ
9. 右側のパーツリストから「theme-default_お問い合わせ誘導パーツ」を「maincontent」エリアにドラック&ドロップ
10. 右側のパーツリストから「theme-default_footer」を「footer」エリアにドラック&ドロップ
11. 「登録」ボタンで作成したページを保存

SITEを使ってページを作成する

⑤ページを確認

サイト管理 > ページを開く

ページ管理画面のスクリーンショット。左側の「フォルダ」メニューには「company」「inquiry」「news」「present」「v-ivr」がリストアップされている。中央の検索フォームには「ページ名」と「パーツ名」の入力欄があり、「検索」ボタンが配置されている。下部には「公開中 (3件)」のタブが選択されており、ページ一覧のテーブルが表示されている。テーブルの「操作」列に「プレビュー」アイコン（眼鏡のマーク）があり、これが赤い枠で囲まれ、青い矢印で右側のプレビュー画面へと指し示されている。

ステータス	ページ名	ファイルパス	反映予定日	終了予定日	登録日	更新日	操作
☐ 公開	/	/	-	-	2022/06/08 11:14:10	2022/10/03 13:13:20	
☐ 公開	TOP	/test	-	-	2022/06/08		
☐ 公開	サンプル	/test2	-	-	2022/09/16		

プレビュー画面の内容：SCALA COMMUNICATIONSのロゴ、会社概要、お知らせ、よくあるご質問、お問い合わせのメニューがあり、下部には二人のキャラクターが会話しているイラストが描かれている。

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 作成したページの「プレビューアイコン」をクリック
3. プレビューページで確認

SITEを使ってページを作成する

⑥ページを強制公開

サイト管理 > ページを開く

左側メニュー: SITE < 戻る

ダッシュボード

サイト管理

レイアウト

ページ

パーツ

ファイル

設定管理

パーツカテゴリ

テンプレート

差込変数

アクセス制限

公開管理

プレビューサイトを開く

公開サイトを開く

ページ

フォルダ

form

news2

公開サイトに反映

+ 新規登録

ページ名

パーツ名

レイアウト名

× クリア

検索

すべて (1件) 公開中 (1件) 非公開 (0件)

ごみ箱

全 1 件中 1 件 ~ 1 件を表示

表示設定

ステータス	ページ名	ファイルパス	反映予定日	終了予定日	登録日	更新日	操作	
☒	公開	TEST SITE	/	-	-	2022/10/05 15:51:18	2022/10/13 15:17:28	

選択したデータすべて

公開する 削除する

1

1

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 非公開状態のファイルを選択し、「公開する」ボタンを押す
3. 公開サイトで確認

SITEを使ってページを作成する

⑦ページを時限公開

サイト管理 > ページを開く

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 編集アイコンを押して編集画面を開く
3. 公開日を未来日に設定
4. 「保存ボタン」を押して保存する
5. ページ一覧にて「公開待ち」ステータスになっているかを確認

※公開中のコンテンツを編集して時限公開の場合は「下書き」ボタンで公開編集集中ステータスとなります。

ステータス	ページ名	ファイルパス	反映予定日
☐ ステータス	ページ名	ファイルパス	反映予定日
☐ 公開待ち	TOP	/index.html	2022/03/24 12:00:00



NEWSページ作成編

ARTICLEを使ってNEWSを作成する

①準備

ARTICLE お知らせ用パーツページを開く

<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/index.html#topicsparts>

GEAR-S フロントサイト

フロントサイト パーツ一覧

エディター用パーツ一覧

過去のバージョン

最新バージョン：v1.2

デモ用サンプルパーツ

theme-default

レイアウト管理用HTML

共通パーツ

パンくずパーツ

フォントサイズの変更

ARTICLE お知らせ用パーツ

TOP用一覧

一覧

詳細

ARTICLE FAQ用パーツ

カテゴリ

キーワードから探す

新着FAQ

検索結果

カテゴリ検索結果 一覧

詳細

ARTICLE お知らせ用パーツ

ARTICLE お知らせパーツ式をダウンロード

● TOP用一覧

article_topics_list_top

お知らせ

2021.12.8	カテゴリC	タイトルが入ります
2021.12.8	カテゴリC	タイトルが入ります
2021.12.8	カテゴリC	タイトルが入ります
2021.12.8	カテゴリC	タイトルが入ります
2021.12.8	カテゴリC	タイトルが入ります

過去のお知らせを見る →

■手順

1. サポートサイトを開く
<https://support.gear-s.app/>
2. パーツサイトを開く
<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/>
3. デモ用サンプルパーツ「ARTICLE お知らせパーツ式をダウンロード」を開きパーツをダウンロードする

ARTICLEを使ってNEWSを作成する

②ARTICLEにカテゴリを作成

サービスメニューからARTICLEを開く



■手順

1. 管理画面のサービスメニューからARTICLEサービスを開く
2. 記事管理「カテゴリ」を開く
3. 「作成」ボタンでカテゴリを作成
※カテゴリ名は任意
※公開状態で登録
4. 先ほど作成したカテゴリを選択し、「編集」ボタンを押す
5. カテゴリ編集のポップアップのIDとなっている部分をコピーして、テキストに保存しておく



ARTICLEを使ってNEWSを作成する

③ARTICLEに記事を作成

記事管理 > 記事を開く

ARTICLE

記事の新規作成

TOP >記事管理 >記事の新規作成

ダッシュボード

記事管理

記事

カテゴリ

インポート

設定管理

アクセス制限

← 一覧画面へ戻る

タイトル

サマリ

キーワード

カテゴリ

記事日付

本文

関連記事

関連URL

公開期間

※ 複数のキーワードを設定する場合、カンマ区切りで指定してください

選択してください

2022-10-13 17:19

text/html

application/json

text/plain

ファイル 編集 表示 挿入 書式 ツール 表 ヘルプ

0 ワード POWERED BY TINY

編集

自動抽出

※ プレビュー

URL

表示ラベル

別窓

同意

公開日

公開終了日

登録

時公開

リセット

※ 時刻は5分刻みで入力できます


■手順

- 記事管理「記事」を開き、「新規記事登録」ボタンを押す
- タイトルを入力
※サマリ、キーワードは任意
- カテゴリを選択
※複数カテゴリ選択可
- 記事本文をtext/htmlタブ内に入力
※関連記事、関連URLは任意
- 公開日設定を「即日公開」で公開時間を現在にセット
※公開日に現在日時を指定すると、SITEの公開ページに反映されます。
- 「登録」ボタンで記事を登録
- 1～5を繰り返し5～10件程記事を登録

SITEを使ってページを作成する

④パーツをインポート

サイト管理 > パーツを開く



■手順

1. サイト管理「パーツ」を開く
2. 「インポート」ボタンで登録画面を開く
3. 予めダウンロードした「article_topics.zip」をドラック&ドロップして登録

SITEを使ってページを作成する

⑤TOPページに最新5件を表示

静的ページ作成編で作成したTOPページを編集

The screenshot displays the SITE management interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area shows the 'maincontent' section with a slide show titled 'theme-default_TOPスライドショー'. A blue arrow points from the slide show to the 'parts' panel on the right. The 'parts' panel shows a list of parts with a red box highlighting the 'ARTICLE_TOP用一覧_お知らせ_v1.2' part.


■手順

1. 「SITE」管理画面に戻り、サイト管理の「ページ」を開く
2. ページ作成編で作成したページを編集
3. 右側パーツカテゴリの絞り込みで「article_お知らせ_v1.2」で絞り込み
4. 「ARTICLE_TOP用一覧_お知らせ_v1.2」をドラック&ドロップで配置

SITEを使ってページを作成する

⑥APIエンドポイント設定

配置したパーツのAPIエンドポイントを設定



■手順

1. 配置した「ARTICLE_TOP用一覧_お知らせ_v1.2」パーツの編集アイコンをクリック
2. ご契約の「ARTICLE」契約IDを取得
契約ID: {%cid:SCOM ARTICLE%}
3. JS箇所に契約ID、詳細ページへのパス、表示件数を記述
4. ARTICLE_CONTRACT_IDの部分には契約IDを記述
5. FORCE_CATEGORY_IDの部分にはカテゴリのIDを記述
※資料の12ページ「②ARTICLEにカテゴリを作成」の3.の部分になります。
6. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチェックを入れて保存

SITEを使ってページを作成する

⑦ページを確認

サイト管理 > ページを開く

SITE
<
ページ
TOP >ページ

- ダッシュボード
- サイト管理
- レイアウト
- ページ
- パーツ
- ファイル
- 設定管理
- パーツカテゴリ
- テンプレート
- 差込変数
- アクセス制限

フォルダ

- /
- form
- news2

公開サイトに反映 + 新規登録

ページ名
 レイアウト名

パーツ名

✕ クリア
🔍 検索

すべて (1件)
☒ 公開中 (1件)
☐ 非公開 (0件)


🗑️ ごみ箱

全 1 件中 1 件 ~ 1 件を表示

☐	ステータス	ページ名	ファイルパス	反映予定日	終了予定日	登録日	更新日	操作
☐	☒ 公開	TEST SITE	/	-	-	2022/10/05 15:51:18	2022/10/13 15:17:31	☐ ☒ ☐

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 作成したページの「プレビューアイコン」をクリック
3. プレビューページお知らせが表示されているか確認



SITEを使ってページを作成する

⑧記事詳細ページを作成

サイト管理 > ページ管理を開く

The screenshot displays the SITE management interface. On the left is a sidebar menu with options like 'SITE', 'ダッシュボード', 'サイト管理', 'レイアウト', 'ページ', 'パーツ', 'ファイル', '設定管理', 'パーツカテゴリ', 'テンプレート', '送達数', 'アクセス制限', '公開管理', 'プレビューサイトを開く', and '公開サイトを閉く'. The main area shows the 'ページ管理' (Page Management) screen. It includes a 'ニュースページ, 記事ページ' (News Page, Article Page) section, a 'META キーワード' (Meta Keywords) field with 'ニュース, 記事' (News, Article), a '1カラム版' (1 Column Version) dropdown, and a 'header' section. A 'maincontent' section contains 'ARTICLE_詳細_お知らせ_v1.2'. A 'footer' section is also visible. A 'WEBパーツ編集' (WEB Parts Edit) modal is open, showing a 'CSS' section with a '1' in a box, a '契約ID' (Contract ID) section with a '契約IDの取得' (Get Contract ID) button, and a 'JS' section with a code editor. The code in the JS section includes a red box highlighting the line: `const ARTICLE_CONTRACT_ID = "{%cid:KUME_ARTICLES%}";`. The modal also shows a 'タイトルが入ります' (Title is entered) message and a '戻る' (Back) button.

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. ページ管理で詳細ページを配置するディレクトリを作成
※/news/detail.htmlとした場合、「/」ディレクトリ上にて
右クリック>新規>フォルダを選択し「news」ディレクトリ
を作成
3. 作成したnewsディレクトリをクリックし、newsディレクトリ内で新規登録
からページを追加
4. ページ名を入力: 日本語可
5. ファイルパスを入力: /news/detail.html
6. META情報を入力: 任意
7. レイアウトを選択
静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」を選択
8. ヘッダ、フッタを設定
9. Maincontentsエリアに「ARTICLE_詳細_お知らせ_v1.2」を
ドラック&ドロップ
10. 配置した「ARTICLE_詳細_お知らせ_v1.2」パーツの編集アイコンを
クリック
11. APIのエンドポイント取得からご契約の「ARTICLE」契約ID
を取得
契約ID: {%cid:SCOMFAQ%}
12. JS箇所に契約IDを記述
13. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチェックを入れて
で保存

SITEを使ってページを作成する

⑨記事一覧ページと記事詳細ページをリンクさせる

サイト管理 > ページを開く

The screenshot shows the SITE management interface. On the left is a sidebar with navigation options: SITE, ダッシュボード, サイト管理, レイアウト, ページ, パーツ, ファイル, 設定管理, パーツカテゴリ, テンプレート, 差込変数, アクセス制限, 公開管理, プレビューサイトを開く, and 公開サイトを開く. The main area displays the 'ARTICLE_TOP用一覧お知らせ_v1.2' page with a list of notices. A red box highlights the '編集' (Edit) button. Below the main area is the 'WEBパーツ編集' (WEB Parts Edit) section, which shows a code editor. In the code editor, the line `const ARTICLE_DETAIL_PAGE_PATH = "/news/detail.html";` is highlighted with a red box. The code also includes comments for `PAGE_LINK_N` and `CONTENT_ROUNDS`, and other constants like `FORCE_CATEGORY_ID`, `ENABLE_PAGING`, `PER_PAGE`, `PAGE_LINK_N`, `CONTENT_ROUNDS`, and `urls`.

■手順

1. 「SITE」管理画面に戻り、サイト管理の「ページ」を開く
2. ⑥で作成したTOPページを編集し、配置した「ARTICLE_TOP用一覧_お知らせ_v1.2」パーツの編集アイコンをクリック
3. JS箇所の「ARTICLE_DETAIL_PAGE_PATH」に⑧で作成したFAQページ詳細のファイルパスを設定する
※ファイルパス /news/detail.html と設定したのであれば /news/detail.html を該当箇所に記述する
4. 保存ボタンを押し、変更を公開サイトに反映するにチェックを入れてOKボタンを押す

SITEを使ってページを作成する

⑩ページを確認

The image shows a website interface. At the top, there is a banner with two cartoon characters. Below the banner, the word "NEWS" is displayed with a blue arrow pointing to a list of news items. The list has a red box highlighting the first item: "2022.10.17 NEWS GEAR-Sのテスト記事". Below this list, there is a button labeled "過去のお知らせを見る →". To the right, a detailed view of the article "GEAR-Sのテスト記事" is shown. The article header includes the company name "SCALA COMMUNICATIONS" and navigation links: "会社概要", "お知らせ", "よくあるご質問", and "お問い合わせ". The article content area shows the title "GEAR-Sのテスト記事" and a "NEWS" tag. At the bottom of the article view, there is a button labeled "← 一覧に戻る". The footer of the website contains the same navigation links as the header.

2022.10.17	NEWS	GEAR-Sのテスト記事
2022.10.6	NEWS	記事テスト 9
2022.10.6	NEWS	記事テスト 8
2022.10.6	NEWS	記事テスト 7
2022.10.6	NEWS	記事テスト 6
2022.10.5	NEWS	記事テスト 5
2022.10.5	NEWS	記事テスト 4
2022.10.5	NEWS	記事テスト 3
2022.10.5	NEWS	記事テスト 2
2022.10.5	NEWS	記事テスト 1

過去のお知らせを見る →

SCALA COMMUNICATIONS

会社概要 お知らせ よくあるご質問 お問い合わせ

TOP : ニュース詳細ページ

GEAR-Sのテスト記事

ID: Dtab1478-5789-4a32-b302-67443b8b1f83

NEWS 作成日: 2022/10/17

GEAR-Sのテスト記事。
GEAR-Sのテスト記事。
GEAR-Sのテスト記事。

← 一覧に戻る

会社概要 お知らせ よくあるご質問 お問い合わせ

プライバシーポリシー

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. ⑥で作成したTOPページの「プレビューアイコン」をクリック
3. TOPのお知らせ一覧から詳細ページにリンクで遷移し表示されているか確認


FORMページ作成編

FORMを使ってお問い合わせを作成する

①準備

FORM用フォームパーツページを開く

<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/index.html#entryparts>





■手順

1. サポートサイトを開く
<https://support.gear-s.app/>
2. パーツサイトを開く
<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/>
3. デモ用サンプルパーツ「フォームパーズ式をダウンロード」を開きパーツをダウンロードする
4. SITEのサイト管理「レイアウト」で使用するレイアウトのヘッダに以下を追記
`{%var:formjs%}`

FORMを使ってお問い合わせを作成する

②FORMを作成

サービスメニューからFORMを開く



■手順

1. サービスメニューからFORMサービスを開く
2. フォーム管理を開く
3. 「新規登録」ボタンでFORM編集画面を開く
4. フォーム設定で公開期間を設定
※公開日に現在日時を指定すると、SITEの公開ページに反映されます。
5. 追加パーツから必要な項目をドラック&ドロップで追加し項目名を入力
6. 登録ボタンでフォームを登録

FORMを使ってお問い合わせを作成する

③FORMを確認

フォームを開く

FORM ←

ダッシュボード

フォーム

お問い合わせ

CSVダウンロード

設定管理

ステータス

xldクライアント

フォーム

TOP > フォーム

+ 新規登録

ごみ箱

すべて (12件) 公開中 (10件) 非公開 (2件)

全 12 件中 1 件 ~ 12 件を表示

表示設定

☐	ID	ステータス	フォーム名	パスワード/パラメーター	反映予定日	終了予定日	登録日	更新日	操作
☐	1eda7a41-e6c7-4c13-8392-6ce3e416458f	公開	お問い合わせ	× 設定なし	-	-	2021/10/08 12:17:00	2022/10/14 13:48:01	
☐	chf9d8aa-3f93-475h-	公	お客様アン						

■手順

1. プレビューボタンで作成したフォームを確認

FORM ←

ダッシュボード

フォーム

お問い合わせ

CSVダウンロード

設定管理

ステータス

xldクライアント

← 一覧画面へ戻る

お問い合わせ

プライバシーポリシー

ご入力いただく個人情報を含む情報は、お問い合わせへの対応および製品情報の提供を目的に利用させていただきます。
お客様は、お客様ご自身の個人情報について、開示、訂正、削除をご請求いただけます。その際には下記お問い合わせ先までご連絡ください。
個人情報の取扱い全般に関する詳しい内容については「個人情報保護方針」のページをご覧ください。
お問い合わせ先：株式会社スカラコミュニケーションズ
TEL:03-6418-3973
上記に同意いただける場合は「同意する」にチェックをつけ、「送信」ボタンを押してください。


☐ 同意する 必須

次へ

SITEを使ってページを作成する

④パーツをインポート

サイト管理 > パーツ管理を開く





■手順

1. サイト管理「パーツ」を開く
2. 「インポート」ボタンで登録画面を開く
3. 予めダウンロードした「form.zip」をドラック&ドロップして登録

SITEを使ってページを作成する

⑤FORMの一覧を表示

右クリックでFORM用のディレクトリを作成



■手順

1. 「SITE」管理画面に戻り、サイト管理の「ページ」を開く
2. ルートフォルダ (/) 上で右クリックし、任意のフォルダを作成
3. 作成したフォルダに移動し、新規登録ボタンでページ作成画面を開く
4. ページ名、ファイルパス (/form/list)、META情報を入力
5. レイアウトを選択する
静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」を選択
6. 右側パーツカテゴリの絞り込みで「form_v1.1」で絞り込み
7. 「FORM一覧_v1.1」をドラック&ドロップで配置

SITEを使ってページを作成する

⑥APIエンドポイント設定

配置したパーツのAPIエンドポイントを設定

WEBパーツ編集

CSS

契約 ID

契約 ID の取得

JS

```
2- /**
3-  * お客様で設定していただく定数
4-  * FORM_CONTRACT_ID: FORM の契約 ID
5-
6-
7- const FORM_CONTRACT_ID = `${%cid:SCOM FORM%}`; {
8- var isMainJsLoaded = false;
9-
10- function invokeShowList() {
11-   if (!isMainJsLoaded && typeof showList === "function") {
12-     //BASE_API_URL = "https://w0earlejs6.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod/";
13-     //BASE_PREVIEW_API_URL = "https://7a7h646657.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod/";
```

サムネイル

ファイルをドロップ または ファイルを選択

保存

契約 ID の取得

契約サービス ※

FORM

契約名称 ※

SCOM FORM

契約 ID (CONTRACT_ID)

{%cid:SCOM FORM%}

× 閉じる

■手順

1. 配置した「FORM一覧_v1.1」パーツの編集アイコンをクリック
2. ご契約の「FORM」契約IDを取得
契約ID: `{%cid:SCOM FORM DEMO%}`
3. JS部に契約IDを記述
4. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチェックを入れて保存

※開発環境もしくは、ベータ環境の場合APIエンドポイントのURLを変更する必要があります。
開発環境もしくはベータ環境の場合
// (コメント)を削除してAPIURLを有効にしてください。

```
7- const FORM_CONTRACT_ID = `${%cid:SCOM FORM%}`; {
8- var isMainJsLoaded = false;
9-
10- function invokeShowList() {
11-   if (!isMainJsLoaded && typeof showList === "function") {
12-     //BASE_API_URL = "https://w0earlejs6.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod/";
13-     //BASE_PREVIEW_API_URL = "https://7a7h646657.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod/";
14-     BASE_API_URL = "https://y5uieu01f4.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod/"; //beta
15-     BASE_PREVIEW_API_URL = "https://4zi5hnniaf.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod/";
16-     showList(FORM_CONTRACT_ID, "/form/detail?formId=");
17-   }
```

SITEを使ってページを作成する

⑦差し込み変数の設定

差し込み変数の設定画面を開く

The screenshot shows the 'SITE' dashboard with a sidebar menu on the left containing 'ダッシュボード', 'サイト管理', 'レイアウト', 'ページ', 'パーツ', 'ファイル', '設定管理', 'パーツカテゴリ', and 'テンプレート'. The main area is titled '差し込み変数一覧' (Insert Variable List) with a 'TOP > 差し込み変数一覧' breadcrumb. A '+ 新規登録' (New Registration) button is in the top right. Below the header is a table with columns: 'ページURL', '{%var:title%}', '{%var:description%}', '{%var:keywords%}', and '{%var:formjs%}'. The table lists several pages, including '/form/detail', '/form/list', '/index.html', '/news/detail.html', '/shop/', and '/shop/detail'. The '{%var:formjs%}' column for the '/form/list' row is highlighted with a red box. A blue arrow points from this box to a modal window. The modal window has a title bar with a close button and a text area containing the code: `<script src="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/js/main.js" type="text/javascript"></script>`. At the bottom of the modal are 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save) buttons.

ページURL	{%var:title%}	{%var:description%}	{%var:keywords%}	{%var:formjs%}
/form/detail				
/form/list				
/index.html				
/news/detail.html				
/shop/				
/shop/detail				

■手順

1. 設定管理「差し込み変数」を開く
2. ページURLの/form/listの{%var:formjs%}を編集
3. 編集画面のポップアップが表示されたら下記のSを記載し保存する。
`<script
src="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/js/main.js"
type="text/javascript"></script>`

差し込み変数の細かい説明は59ページのsite番外編(差し込み変数機能)をご確認ください。

SITEを使ってページを作成する

⑧ページを確認

ページ管理を開く

ページ管理画面のスクリーンショット。左側のメニューには「SITE」が選択されています。中央には「ページ」の管理画面が表示されており、検索バーと「公開サイトに反映」のボタンがあります。下部にはページ一覧のテーブルがあり、その中で「お問合わせ」のページが赤い枠で囲まれています。右側のプレビュー画面には「SCALA COMMUNICATIONS」のロゴと「お問合わせ」のリンクが確認できます。

ステータス	ページ名	ファイルパス	反映予定日	終了予定日	登録日	更新日	操作	
☐	公開	FAQ	/form/list	-	-	2022/10/06 14:43:37	2022/10/11 10:26:18	

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 作成したページの「プレビューアイコン」をクリック
3. プレビューページで作成したお問い合わせが表示されているか確認

プレビュー画面のスクリーンショット。上部には「SCALA COMMUNICATIONS」のロゴと「サイト内検索」のボタンがあります。中央には「会社概要」「お知らせ」「よくあるご質問」「お問い合わせ」のリンクが並んでいます。下部には「会社概要」「お知らせ」「よくあるご質問」「お問い合わせ」のリンクが並んでいます。最下部には「プライバシーポリシー」のリンクと「Copyright © Scala Communications, Inc. All rights reserved.」の著作権表示があります。

SITEを使ってページを作成する

⑨フォームページを作成

ページ管理を開く

The screenshot shows the SITE page management interface. On the left is a sidebar with navigation links: SITE, ダッシュボード, サイト管理, レイアウト, ページ, パーツ, ファイル, 設定管理, パーツカテゴリ, テンプレート, 送込変数, アクセス制限, 公開管理, プレビューサイトを開く, and 公開サイトを開く. The main area is titled 'ページ' and contains a form for creating a new page. The form fields include: ページ名 (FAQ 入力), ファイルパス (/form/detail), METAタイトル (入力), METAディスクリプション (入力), METAキーワード (入力), and a layout selector set to '1カラム版'. Below these are sections for header, maincontent, and footer. At the bottom, there are fields for 公開日 (2022-10-06 17:35) and 公開終了日 (yyyy/mm/dd --:--), along with buttons for 公開取下げ and リセット. A blue arrow points from the 'FORM_詳細_v1.1' item in the right-hand 'パーツ' (Parts) list to the 'maincontent' field in the form. The 'パーツ' list also includes 'form_v1.1', 'FORM_一覧_v1.1', and 'FORM_一覧_v1.1'.

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. formディレクトリ上にてページを追加
3. ページ名: 日本語可
4. ファイルパスを入力: /form/detail
5. META情報を入力: 任意
6. レイアウトを選択
静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」を選択
7. ヘッダ、フッタを設定
8. Maincontentsエリアに「FORM_詳細_v1.1」をドラック&ドロップ

SITEを使ってページを作成する

⑩APIエンドポイント設定

配置したパーツのAPIエンドポイントを設定

WEB/パーツ編集

CSS

契約ID

契約IDの取得

JS

```
1- 'use strict'; {  
2- /**  
3-  * お客様で設定していただく定数  
4-  *  
5-  * ARTICLE_FORM_ID: お客様のARTICLEフォームに連携する場合はFORM管理で作成したフォームのIDを1  
6-  *  
7-  */  
8- const ARTICLE_FORM_ID = '{%cid:KUME FORM%}'; {  
9-   var isMainJsLoaded = false;  
10-  
11-   function invokeShowForm() {  
12-     if (!isMainJsLoaded && typeof showForm === "function") {  
13-       //BASE_API_URL = "https://w0earlejs6.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod/";  
14-
```

サムネイル

ファイルをドロップまたはファイルを選択

保存

■手順

1. 配置した「FORM一覧_v1.1」パーツの編集アイコンをクリック
2. ご契約の「FORM」契約IDを取得
契約ID: `{%cid:SCOM FORM DEMO%}`
3. JS部に契約IDを記述
4. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチェックを入れて保存

※開発環境もしくは、ベータ環境の場合APIエンドポイントのURLを変更する必要があります。
開発環境もしくはベータ環境の場合
// (コメント)を削除してAPIURLを有効にしてください。

```
7- const ARTICLE_FORM_ID = '{%cid:SCOM FORM%}'; {  
8-   var isMainJsLoaded = false;  
9-  
10-   function invokeShowForm() {  
11-     if (!isMainJsLoaded && typeof showForm === "function") {  
12-       //BASE_API_URL = "https://w0earlejs6.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod/"; //dev  
13-       BASE_API_URL = "https://y5uieu0lf4.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/Prod/"; //beta  
14-       var params = new URLSearchParams(window.location.search);
```

SITEを使ってページを作成する

①差し込み変数の設定

差し込み変数の設定画面を開く

差込変数の設定画面を開く

SITE < 差込変数一覧 TOP >差込変数一覧

+ 新規登録

≡ 表示設定

ページURL ^	{%var:title%}	{%var:description%}	{%var:keywords%}	{%var:formjs%}
/form/detail				
/form/list				<script src="https://common.assets.g...
/index.html				
/news/detail.html				
/shop/				
/shop/detail				

{%var:formjs%}

<script src="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/js/main.js" type="text/javascript"></script>

キャンセル 保存

■手順

1. 設定管理「差込変数」を開く
2. ページURL /form/detailの{%var:formjs%}を編集
3. 編集画面のポップアップが表示されたら下記のSを記載し保存する。
<script
src="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/js/main.js"
type="text/javascript"></script>

SITEを使ってページを作成する

⑫ページを確認

/form/list ページを開く

SCALA COMMUNICATIONS

サイト内検索

会社概要 お知らせ よくあるご質問 お問い合わせ

お問い合わせ

会社概要 お知らせ

SCALA COMMUNICATIONS

サイト内検索

会社概要 お知らせ よくあるご質問 お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

氏名 姓 名

電話番号 - -

メールアドレス

お問い合わせ

登録

■手順

1. サイト管理「ページ一覧」を開く
2. 作成したリストページの「プレビューアイコン」をクリック
3. お問い合わせ一覧から詳細ページにリンクで遷移しフォームが表示されているか確認

The image features a large, solid black triangle on the left side, pointing towards the bottom right. A thin, dark gray diagonal line runs parallel to the hypotenuse of this triangle, separating it from the white background on the right.


CONTENTS

店舗紹介作成編

CONTENTS作成概要

CONTENTS側の作業概要

1. コンテンツモデルの作成



※コンテンツモデルとはデータを格納するためのデータベース(箱)

※モデル作成で管理項目を作成

※コンテンツ参照でリレーション(関連)を作成

2. 作成したコンテンツモデルにデータを登録

3. API経由で店舗一覧、店舗詳細データを取得しページに表示させる

地域モデル管理項目

項目タイプ	項目名	項目識別子	備考
テキスト(1行)	地域名	area_name	
日付(西暦 年月日)	日付	date	

店舗モデル管理項目

項目タイプ	項目名	項目識別子	備考
テキスト(1行)	店舗名	shop_name	
IMAGE	画像	shop_image	
リッチエディター	説明文	shop_description	
コンテンツ参照	地域	area	参照コンテンツ: 地域一覧に表示する項目: 地域名 (area_name)
リッチエディター	地図	shop_map	
住所入力	住所	shop_address	
電話番号(3分割)	電話	shop_phone	
テキストエリア	電車	train	

CONTENTSを使って店舗紹介を作成する

①準備

GEAR-S フロントサイト

フロントサイト パーツ一覧

フォントサイズの変更

ARTICLE お知らせ用パーツ (v1.2)

TOP用一覧

一覧

詳細

ARTICLE FAQ用パーツ (v1.2.1)

カテゴリ

キーワードから探す

新着FAQ

検索結果

カテゴリ検索結果 一覧

詳細

SEARCH用パーツ (v1.2)

キーワード検索

検索結果一覧

FORM用フォームパーツ (v1.3)

フォーム

プライバシーポリシーに同意

CONTENTS用パーツサンプル (v1.1)

CONTENTS用パーツサンプル (v1.1)

CONTENTS/パーツ使用方法

パーツ一式をダウンロードし、中にある「サンプルパーツを動作させる手順.docx」をご参照ください。

店舗一覧・詳細サンプル

shoplist

北海道・東北

中部

中国・四国

関東

関西

九州・沖縄



■手順

1. サポートサイトを開く
<https://support.gear-s.app/>
2. パーツサイトを開く
<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/index.html#contentsparts>
3. サンプルパーツ「CONTENTS用パーツ一式をダウンロード」を開きパーツ(contents.zip)をダウンロードする

CONTENTSを使って店舗紹介を作成する

②CONTENTSに地域モデルを作成

サービスメニューからARTICLEを開く



■手順

1. 管理画面のサービスメニューからCONTENTSサービスを開く
2. 設定管理「コンテンツモデル」を開く
3. 「新規登録」ボタンでモデルを作成
 1. 地域モデルを作成
 2. コンテンツ名(API名)「地域」を入力
 3. APIエンドポイント「area」を入力
 4. 項目追加タブの「テキスト(1行)」をドラック&ドロップで項目を追加
 5. 項目追加タブの「日付(西暦年月日)」をドラック&ドロップで項目を追加
 6. 項目名、項目識別子を以下の通り入力

項目タイプ	項目名	項目識別子
テキスト(1行)	地域名	area_name
日付(西暦 年月日)	日付	date

4. 「登録」ボタンでモデルを保存

CONTENTSを使って店舗紹介を作成する

③CONTENTSに店舗モデルを作成

サービスメニューからARTICLEを開く

The screenshot shows the GEAR-S SCOM CONTENTS DEMO interface. On the left, a sidebar menu has 'サービス選択' (Service Selection) highlighted with a red box. Below it, icons for SCOM ARTICLE, SCOM CONTENTS, and SCOM FORM are visible. The main area shows the 'コンテンツモデル' (Content Model) management screen. A table lists existing models, with a '+ 新規登録' (New Registration) button highlighted in a red box. Below the table, the 'フォーム' (Form) editor is shown, where a new model is being created. The 'コンテンツ名(API名)' (Content Name (API Name)) is set to '店舗' (Shop), and the 'APIエンドポイント' (API End Point) is 'https://api.contents.gear-s.app/2f57404f-a979-4770-ba32-138842b350b4_shop'. A blue arrow labeled 'ドラッグ & ドロップ' (Drag & Drop) points to the '項目名' (Item Name) field, which is set to '店舗名' (Shop Name). Other fields include '項目識別子' (Item Identifier) set to 'shop_name', '説明文' (Description), and 'プレースホルダー' (Placeholder). A '+ 登録' (Register) button is at the bottom right.

■手順

1. 引き続き「新規登録」ボタンで店舗モデルを作成

1. 店舗モデルを作成
2. コンテンツ名(API名)「店舗」を入力
3. APIエンドポイント「shop」を入力
4. 項目追加タブからドラック&ドロップで項目を追加
5. 項目名、項目識別子を以下の通り入力

※コンテンツ参照では、①で作成した地域モデルを参照するように、参照コンテンツ「地域」一覧に表示する項目「地域名」を選択して下さい。

項目タイプ	項目名	項目識別子
テキスト(1行)	店舗名	shop_name
IMAGE	画像	shop_image
リッチエディター	説明文	shop_description
コンテンツ参照	地域	area
リッチエディター	地図	shop_map
住所入力	住所	shop_address
電話番号(3分割)	電話	shop_phone
テキストエリア	電車	train

2. 「登録」ボタンでモデルを保存

CONTENTSを使って店舗紹介を作成する

④地域モデルにデータを登録

GEAR-S SCOM CONTENTS DEMO

サービス選択 スカラ太郎 さん

地域 TOP > 地域

+ 新規登録

地域

ダッシュボード

コンテンツ管理

店舗

地域

設定管理

ユーザー権限

権限グループ管理

マネジメントコンソール

SCOM CONTENTS DEMO

サービス選択 スカラ太郎 さん

地域 TOP > 地域 > 新規作成

← 一覧画面へ戻る

ID	IDを入力	
公開期間	公開日 yyyy/mm/dd --:--	公開終了日 yyyy/mm/dd --:--
地域名		
日付	DD/MM/YYYY	

+ 登録

COPYRIGHT SCALA COMMUNICATIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

■手順

1. コンテンツ管理「地域」を開き、「新規登録」ボタンを押す
2. ID入力(半角英数)
※未入力の場合はUUIDが自動で付番
3. 公開期間を入力
4. 地域名を入力
5. 日付を入力
6. 「登録」ボタンで記事を登録

CONTENTSを使って店舗紹介を作成する

⑤店舗モデルにデータを登録

The screenshot displays the GEAR-S SCOM CONTENTS DEMO interface. The top navigation bar includes the GEAR-S logo, the title 'SCOM CONTENTS DEMO', and a user profile 'スカラ太郎 さん'. The left sidebar contains a menu with 'CONTENTS' (highlighted with a red box), 'ダッシュボード', 'コンテンツ管理', '店舗' (highlighted with a red box), '地域', '設定管理', 'ユーザー権限', and '権限グループ管理'. The main content area shows the '店舗' registration form, which is also highlighted with a red box. The form includes fields for 'ID' (with a placeholder 'IDを入力'), '公開期間' (with '公開日' and '公開終了日' sub-fields and date pickers), '店舗名', and '画像' (with a file upload area). A red box highlights the '新規登録' button in the top right corner of the main content area. The bottom of the interface shows a '管理画面へ戻る' link and a '+ 登録' button.

GEAR-S SCOM CONTENTS DEMO

サービス選択 スカラ太郎 さん

CONTENTS ← 地域 TOP > 地域

+ 新規登録

GEAR-S SCOM CONTENTS DEMO

サービス選択 スカラ太郎 さん

CONTENTS ← 店舗 TOP > 店舗 > 新規作成

← 一覧画面へ戻る

ID IDを入力

公開期間 公開日 公開終了日
yyyy/mm/dd --:-- yyyy/mm/dd --:--

店舗名

画像

ファイルをドロップ または ファイルを選択

ファイル 編集 表示 挿入 書式 ツール 表 ヘルプ

← → ↗ ↖ 🔍

+ 登録

■手順

1. コンテンツ管理「地域」を開き、「新規登録」ボタンを押す
2. ID入力(半角英数)
※未入力の場合はUUIDが自動で付番
3. 公開期間を入力
4. 店舗名を入力
5. 画像を登録
6. 説明文を入力
7. 地域を選択
8. 日付を入力
9. 「登録」ボタンで記事を登録

SITEを使ってページを作成する

⑥パーツをインポート

サイト管理 > パーツを開く

GEAR-S SCOM SITE DEMO

サービス選択 スカラ太郎 さん

SITE パーツ TOP > パーツ

SAMPLEパーツ集 インポート + 新規登録

全 46 件中 1 件 ~ 46 件

表示設定

パーツ一括インポート

パーツ用フォーマットの HTML / ZIP ファイル / フォルダ がアップロードできます

ファイルをドロップ または ファイルを選択

※一度に 100 パーツまでインポートできます

CONTENTS_店舗詳細サンプル_v1.1

CONTENTS_店舗一覧サンプル_v1.1

キャンセル 登録

ファイル	登録日	更新日	操作
404 Not Found	2022/12/01 16:32:08	2022/12/02 11:38:59	🔍 📄 🗑️
ARTICLE_TOP用一覧	2022/12/01 14:08:01	2022/12/01 14:18:16	🔍 📄 🗑️
ARTICLE_カテゴリー	2022/06/20 16:01:32	2022/08/24 11:08:41	🔍 📄 🗑️
ARTICLE_カテゴリー別記	2022/06/20 16:01:32	2022/11/30 11:39:07	🔍 📄 🗑️
ARTICLE_キーワード検	2022/12/01 15:31:55	2022/12/01 15:42:47	🔍 📄 🗑️
ARTICLE_スマホ用メ	2022/12/01 15:31:55	2022/12/01 15:31:55	🔍 📄 🗑️
ARTICLE_一覧_お知らせ_v1.2	2022/12/01 14:08:01	2022/12/01 14:23:38	🔍 📄 🗑️
ARTICLE_新着記事一覧_FAQ_v1.2	2022/06/20 16:01:32	2022/11/30 12:52:17	🔍 📄 🗑️
ARTICLE_検索結果一覧_FAQ_v1.2	2022/06/20 16:01:32	2022/11/30 11:38:38	🔍 📄 🗑️
ARTICLE_詳細_FAQ_v1.2	2022/06/20 16:01:32	2022/11/30 11:55:58	🔍 📄 🗑️

■手順

1. サイト管理「パーツ」を開く
2. 「インポート」ボタンで登録画面を開く
3. 予めダウンロードした「contents.zip」をドラック&ドロップして登録

SITEを使ってページを作成する

⑦店舗一覧ページを作成

The screenshot displays the GEAR-S SCOM SITE DEMO interface. On the left, a sidebar menu lists various management options, with 'shop' highlighted under the 'フォルダ' (Folder) section. The main area shows a form for creating a new page, with fields for 'ページ名' (Page Name) and 'パーツ名' (Part Name). A red box highlights the '+ 新規登録' (New Registration) button. Below the form, a preview of the page layout is shown, including a header with 'SCALA COMMUNICATIONS' and a main content area. A blue arrow points from the 'パーツ' (Part) dropdown menu on the right to the 'contents_v1.1' option, which is selected. The bottom of the interface features buttons for '下書き' (Draft), '保存' (Save), and 'プレビュー' (Preview).


■手順

1. 「SITE」管理画面のサイト管理の「ページ」を開く
2. 「shop」ディレクトリを作成
3. 作成した「shop」ディレクトリをクリックし、shopディレクトリ内で新規登録からページを追加
4. ページ名を入力: 日本語可
5. ファイルパスを入力 /shop/
6. META情報を入力: 任意
7. レイアウトを選択
静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」を選択
8. ヘッダ、フッタを設定
9. 右側パーツカテゴリの絞り込みで
「contents_v1.1」で絞り込み
10. 「CONTENTS_店舗一覧サンプル_v1.1」を
ドラック&ドロップで配置

SITEを使ってページを作成する

⑧APIエンドポイント設定

配置したパーツのAPIエンドポイントを設定



■手順

1. 配置した「CONTENTS_店舗一覧サンプル_v1.1」パーツの編集アイコンをクリック
2. ご契約の「CONTENTS」契約IDを取得
契約ID:{%cid:SCOM CONTENTS DEMO%}
3. JS箇所に契約ID、詳細ページへのパス、表示件数を記述
4. CONTENTS_CONTRACT_IDの部分には契約IDを記述
5. DETAILS_PATHの部分进行/shop/detailに書き換える
6. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチェックを入れて保存

```
1 'use strict';
2 /**
3  * CONTENTSサービスの契約ID
4  * 初期値はサンプルサイトの契約IDなので、お客様の契約IDに変更してください。
5  */
6 const CONTENT_CONTRACT_ID = "{%cid:SCOM CONTENTS DEMO%}";
7 //const CONTENT_CONTRACT_ID = "{%cid:SCOM CONTENTS DEMO%}";
8 /**
9  * 以下CONTENTSの管理画面で作成した店舗コンテンツの項目名。
10 */
11 const API_END_POINT = "shop"; // APIエンドポイント名
12 const DETAILS_PATH = "/shop/detail"; // Details page of PATH
```

SITEを使ってページを作成する

⑨ページを確認

サイト管理 > ページを開く

GEAR-S SCOM SITE DEMO

サービス選択 スカラ太郎 さん

SITE ← ページ TOP > ページ

フォルダ

- company
- faq
- form
- ivr
- news
- parts_sample
- privacy-policy
- search
- shop

ページ名 レイアウト名

公開サイトに反映 + 新規登録

× クリア 検索

すべて (2件) 公開中 (2件) 非公開 (0件) 一覧

全 2 件中 1 件 ~ 2 件を表示

	ステータス	ページ名	ファイルパス	反映予定日	終了予定日	登録日	更新日	操作
☐	公開	店舗一覧	/shop/	-	-	2022/09/28 09:29:38	2022/12/14 17:20:33	
☐	公開	店舗詳細	/shop/detail	-	-	2022/09/28 11:44:20	2022/12/05 09:22:28	

選択したデータすべて

公開する 削除する

1 1

COPYRIGHT SCALA COMMUNICATIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 作成したページの「プレビューアイコン」をクリック
3. プレビューページで店舗一覧が表示されているか確認

地域

東京 関西 九州・沖縄 中部 北海道・東北

中国・四国 関東

店舗検索

店舗名・住所等 検索

店舗一覧

なんば店

SITEを使ってページを作成する

⑩店舗詳細ページを作成

GEAR-S SCOM SITE DEMO

サービス選択 スカラ太郎 さん

SITE ← ページ TOP > ページ

フォルダ

- company
- faq
- form
- ivr
- news
- parts_sample
- privacy-policy
- search
- shop

公開サイトに反映 + 新規登録

ページ名 レイアウト名

パーツ名

× クリア 検索

GEAR-S SCOM SITE DEMO

サービス選択 スカラ太郎 さん

SITE ←

ダッシュボード

サイト管理

レイアウト

ページ

パーツ

ファイル

設定管理

パーツカテゴリ

テンプレート

差込変数

アクセス制限

公開管理

プレビューサイトを開く

公開サイトを公開

マネジメントコンソール

1カラム_v1.2

header

theme-default_header

SCALA COMMUNICATIONS

会社概要 お知らせ よくあるご質問 お問い合わせ

maincontent

バンクずパーツ_v1.0 参照

ページ_タイトル

CONTENTS_店舗詳細サンプル_v1.1

footer

theme-default_footer

会社概要 お知らせ よくあるご質問 お問い合わせ

プレビュー

下書き 保存 プレビュー


■手順

1. 「SITE」管理画面のサイト管理の「ページ」を開く
2. 「shop」ディレクトリを作成
3. 作成した「shop」ディレクトリをクリックし、shopディレクトリ内で新規登録からページを追加
4. ページ名を入力: 日本語可
5. ファイルパスを入力 /shop/detail
6. META情報を入力: 任意
7. レイアウトを選択
静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」を選択
8. ヘッダ、フッタを設定
9. 右側パーツカテゴリの絞り込みで
「contents_v1.1」で絞り込み
10. 「CONTENTS_店舗詳細サンプル_v1.1」を
ドラック&ドロップで配置

SITEを使ってページを作成する

⑪APIエンドポイント設定

配置したパーツのAPIエンドポイントを設定



■手順

1. 配置した「CONTENTS_店舗詳細サンプル_v1.1」パーツの編集アイコンをクリック
2. ご契約の「CONTENTS」契約IDを取得
契約ID:{%cid:SCOM CONTENTS DEMO%}
3. JS箇所に契約ID、詳細ページへのパス、表示件数を記述
4. CONTENTS_CONTRACT_IDの部分には契約IDを記述
5. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチェックを入れて保存

```
1 'use strict';
2 /**
3  * CONTENTSサービスの契約ID
4  * 初期値はサンプルサイトの契約IDなので、お客様の契約IDに変更してください。
5  */
6 const CONTENT_CONTRACT_ID = "{%cid:SCOM CONTENTS DEMO%}";
7 //const CONTENT_CONTRACT_ID = "{%cid:SCOM CONTENTS DEMO%}";
8 /**
9  * 以下CONTENTSの管理画面で作成した店舗コンテンツの項目名。
10 */
11 const API_END_POINT = "shop"; // APIエンドポイント名
12 const DETAILS_PATH = "/shop/detail"; // Details page of PATH
```

SITEを使ってページを作成する

⑫ページを確認

サイト管理 > ページを開く

サービス選択 スカラ太郎 さん

TOP > ページ

公開サイトに反映 + 新規登録

パーツ名

検索

ごみ箱

反映予定日	終了予定日	登録日	更新日	操作
-	-	2022/09/28 09:29:38	2022/12/14 17:20:33	  
-	-	2022/09/28 11:44:20	2022/12/05 09:22:28	  

1

COPYRIGHT SCALA COMMUNICATIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

地域一覧

東京 関西 九州・沖縄 中部 北海道・東北

中国・四国 関東

なんば店

店舗一覧

なんば店



■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 作成したページの「プレビューアイコン」をクリック
3. プレビューページで店舗一覧が表示されているか確認
4. 店舗一覧から店舗をクリックし詳細画面が表示されているか確認

SITEを使ってページを作成する

⑬ページを公開

GEAR-S

SCOM SITE DEMO

サービス選択 スカラ太郎 さん

TOP > ページ

SITE

ダッシュボード

サイト管理

レイアウト

ページ

パーツ

ファイル

設定管理

パーツカテゴリ

テンプレート

差込変数

アクセス制限

公開管理

プレビューサイトを開く

公開サイトを開く

マネジメントコンソール

ページ

フォルダ

/

company

faq

form

ivr

news

parts_sample

privacy-policy

search

shop

公開サイトに反映

+ 新規登録

ページ名

レイアウト名

パーツ名

× クリア

検索

すべて (2件)

公開中 (0件)

非公開 (2件)

ごみ箱

全 2 件中 1 件 ~ 2 件を表示

表示設定

☒	ステータス	ページ名	ファイルパス	反映予定日	終了予定日	登録日	更新日	操作
☒	非公開	店舗一覧	/shop/	-	-	2022/09/28 09:29:38	2022/12/14 17:56:15	編集 削除
☒	非公開	店舗詳細	/shop/detail	-	-	2022/09/28 11:44:20	2022/12/14 17:56:15	編集 削除

選択したデータすべて

☒ 公開する

☐ 削除する

<< 1

< 前へ

1

次へ >

1 >>

COPYRIGHT SCALA COMMUNICATIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 作成したページのステータスが「非公開」状態かを確認
3. 一覧ページ、詳細ページに☒を入れ「公開する」ボタンをクリック
4. 公開サイトで表示を確認

The background features two diagonal stripes: a wide black one on the left and a narrower grey one to its right, both running from the top-left towards the bottom-right.


SITE番外編 シェアパーツ(OGPタグ)設定 ARTICLEの場合

シェアパーツ(OGPタグ)設定

①準備(ARTICLEの場合)

OGPパーツページを開く

<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/index.html#parts>



■手順

1. サポートサイトを開く
<https://support.gear-s.app/>
2. パーツサイトを開く
<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/>
3. 共通パーツの「シェアパーツ一式をダウンロード」を開きパーツをダウンロードする
4. Siteにダウンロードしたパーツをインポートする
5. サイト管理「パーツ」を開く
6. 「インポート」ボタンで登録画面を開く
7. 先ほどダウンロードした「share_parts.zip」をドラック＆ドロップして登録



シェアパーツ(OGPタグ)設定

②OGPパーツを配置(ARTICLEの場合)

サイト管理 > ページを開く

The screenshot shows the GEAR-S SCOM SITE management interface. On the left is a sidebar with navigation links: SITE, ダッシュボード, サイト管理, レイアウト, ページ, パーツ, ファイル, 設定管理, パーツカテゴリ, テンプレート, 差込変数, アクセス制限, 公開管理, プレビューサイトを開く, 公開サイトを開く, and マネジメントコンソール. The main area displays the 'maincontent' section of a page. At the top is the 'header' section with 'SCALA COMMUNICATIONS' and navigation links. Below it is the 'maincontent' section with a placeholder 'タイトルが入ります' and a text area 'お知らせ本文が入ります'. At the bottom is the 'footer' section with '会社概要', '下書き', '保存', 'プレビュー', and 'お問い合わせ' buttons. A red box highlights the 'シェアパーツ_ARTICLE_v1.0' part in the maincontent section. On the right side, there is a 'パーツ' (Parts) panel with a '+ パーツを追加' button, a 'パーツカテゴリで絞り込み' dropdown, and a list of parts including 'shareparts_v1.0' and 'シェアパーツ_CONTENTS_v1.0'.

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. NEWSページ作成編の⑧で作成した記事詳細ページを編集する
3. パーツカテゴリエリアから先ほどインポートした「シェアパーツ_ARTICLE_v1.0」を選択し、maincontent部に設置する
4. 設定が完了したら保存を押す

シェアパーツ(OGPタグ)設定

③APIエンドポイント設定(ARTICLEの場合)

配置したパーツのAPIエンドポイントを設定



■手順

1. 配置した「シェアパーツ_ARTICLE_v1.0」パーツの編集アイコンをクリック
2. ご契約の「ARTICLE」契約IDを取得
契約ID:{%cid:SCOM ARTICLE%}
3. ARTICLE_CONTRACT_IDの部分に契約IDを記述

次ページにつづく



シェアパーツ(OGPタグ)設定

④og:image 用の画像の設定(ARTICLEの場合)

配置したパーツの画像設定

WEBパーツ編集

CSS	
契約 ID	契約 ID の取得
JS	<pre>49 * 記事内容に合う URL の画像を使用します。絶対パスで指定してください。 50 * 上記以外の文字列の場合: 51 * 記事内の タグに設定されている alt 属性の値が一致する画像を使用 52 * 空の場合 53 * タグを使用しません。 54 * default: src が空以外の場合で画像が取得出来なかった(リンク切れを除く)場合に使用す 55 56 const IMAGE_SRC = { 57 src: "auto", 58 default: "", 59 }; 60 61 // 記事内の タグに設定されている alt 属性の値が一致する画像を使用 * /</pre>
サムネイル	↑ ファイルをドロップまたはファイルを選択

✓ 保存


■手順

1. IMAGE_SRCの "src" に以下のいずれかの値を設定
 - auto(標準で設定されています)
 - ARTICLE記事のHTMLに設置されている最初の タグの画像を自動で検出し使用します
 - alt 属性に設定した任意の文字列
 - ARTICLE記事のHTMLに設置されている タグを alt 属性の値で指定出来ます
 - 画像ソースのURL
 - ARTICLE記事内容に関わらずURLで指定された画像を使用します
 - 設定なし
 - og:image タグを使用しません
2. IMAGE_SRCの "default" に任意の画像ソースのURLを設定
 - "src" に auto または alt 属性値が設定されているが、ARTICLE記事内に当該の画像が見つからなかった場合に使用されます
 - リンク切れには対応しません
3. 保存ボタンを押下。「変更を公開サイトに反映する」にチェックを入れて保存

シェアパーツ(OGPタグ)設定

⑤フロント画面にて確認(ARTICLEの場合)

https://developers.facebook.com/tools/debug/?locale=ja_JP



■手順

1. 配置したシェアパーツが画面上に表示されているか確認
2. 「クリップボードにコピー」でURLをコピーし、FACEBOOKのシェアデバッガーツールにてOGPタグが適切に出力されているかを確認
※ シェアデバッガーツールURL:
https://developers.facebook.com/tools/debug/?locale=ja_JP
3. FACEBOOK等各SNSにてシェアができているかを確認

SITE番外編
シェアパーツ(OGPタグ)設定
CONTENTSの場合

シェアパーツ(OGPタグ)設定

①準備(CONTENTSの場合)

OGPパーツページを開く

<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/index.html#parts>

エディター用パーツ一覧

過去のバージョン

最新バージョン: v1.2

デモ用サンプルパーツ

theme-default

レイアウト管理用HTML

共通パーツ

パンくずパーツ

フォントサイズの変更

ARTICLE お知らせ用パーツ

TOP用一覧

一覧

詳細

```
<footer class="isfw_footer mebapp-layout-footer"></footer>
</div>
```

共通パーツ

パンくずパーツ

.breadcrumbs-links
root > middle > current

パーツダウンロード

パーツ一括インポート

パーツ用フォーマットの HTML / ZIP ファイル / フォルダがアップロードできます



ファイルをドロップまたはファイルを選択

※一度に 100 パーツまでインポートできます

パンくずパーツ_v1.0

キャンセル

登録

■手順

1. サポートサイトを開く
<https://support.gear-s.app/>
2. パーツサイトを開く
<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/>
3. 共通パーツの「シェアパーツ一式をダウンロード」を開きパーツをダウンロードする
4. Siteにダウンロードしたパーツをインポートする
5. サイト管理「パーツ」を開く
6. 「インポート」ボタンで登録画面を開く
7. 先ほどダウンロードした「share_parts.zip」をドラック&ドロップして登録

シェアパーツ(OGPタグ)設定

②OGPパーツを配置(CONTENTSの場合)

サイト管理 > ページを開く

GEAR-S SCOM SITE

サービス選択 スカラ太郎 さん

SITE

ダッシュボード

サイト管理

レイアウト

ページ

パーツ

ファイル

設定管理

パーツカテゴリ

テンプレート

差込変数

アクセス制限

公開管理

プレビューサイトを開く

公開サイトを開く

マネジメントコンソール

ページ名 ※ 店舗詳細

ファイルパス /shop/detail

META タイトル 入力

META ディスクリプション 入力

META キーワード 入力

1カラム_v1.2

header

maincontent

CONTENTS_店舗詳細サンプル_v1.1

シェアパーツ_CONTENTS_v1.0

footer

下書き

保存

プレビュー


■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 店舗ページ作成編の⑧で作成した詳細ページを編集する
3. パーツカテゴリエリアから先ほどインポートした「シェアパーツ_CONTENTS_v1.0」を選択し、maincontent部に設置する
4. 設定が完了したら保存を押す

シェアパーツ(OGPタグ)設定

③APIエンドポイント設定(CONTENTSの場合)

配置したパーツのAPIエンドポイントを設定



■手順

1. 配置した「シェアパーツ_CONTENTS_v1.0」パーツの編集アイコンをクリック
2. ご契約の「CONTENTS」契約IDを取得
契約ID:{%cid:SCOM ARTICLE%}
3. CONTENT_CONTRACT_IDの部分に契約IDを記述
4. CONTENTSにて対応するAPIエンドポイントを確認
5. API_END_POINTの部分に参照先モデル名を記述

次ページにつづく



CONTENTSにて対応するAPIエンドポイントを確認

```
1 "use strict"; {
2 /**
3  * お客様で設定していただく定数
4  */
5 /* CONTENT_CONTRACT_ID: CONTENTS サービスの契約ID */
6 const CONTENT_CONTRACT_ID = "{%cid:SCOM CONTENTS%}";
7 /* API_END_POINT: APIエンドポイント名 */
8 const API_END_POINT = "shop";
9 /**
10 * OGP タグ用の設定
11 *
12 * 以下の項目の文字列値には、コンテンツモデルの「項目識別子」が使用できます。
```

シェアパーツ(OGPタグ)設定

④コンテンツ設定(CONTENTSの場合)

OGP出力情報を設定

```
/**
 * TITLE_OPTIONS: <og:title> 用の設定
 *   separator: 記事タイトルと <title> タグのサイト名を結合するセパレータ (default: " | ")
 *   "false" を指定すると結合を無効にします。
 *   title: 記事タイトルの値
 */
const TITLE_OPTIONS = {
  separator: " | ",
  title: "",
};
/* OG_TYPE: <og:type> 用の設定値 (default: "article") */
const OG_TYPE = "article";
/* DESCRIPTION: <og:description> 用の値。HTML タグを除いた 100 文字を使用します。 */
const DESCRIPTION = "";
/** IMAGE_SRC: <og:image> 用の画像ソース
 *   src: コンテンツ内の画像ソースを指定
 *   default: src が取得出来なかった(リンク切れを除く)場合に使用する画像 URL を指定
 */
const IMAGE_SRC = {
  src: "",
  default: "",
};
/* SITE_NAME: <og:site_name> 用のサイト名 (default: <title> タグと同じ値) */
const SITE_NAME = "";
```

■手順


1. OGP出力情報を設定
TITLE、DESCRIPTION、IMAGE_SRC、SITE_NAMEとCONTENTSで作成したモデルの紐づけを行う。
2. CONTENTSモデル内のTITLEとして表示させたい項目の識別子に「\$」をつけてtitle: “\$識別子”に追記
3. IMAGE_SRCに以下を設定
 - src: “\$識別子”
 - default: src識別子から画像URLが取得出来なかった場合に使用する固定の画像ソースを設定
4. タイトル同様にDESCRIPTION、SITE_NAMEに各項目の識別子を入力

入力例)
OG_TYPE = “article”;
DESCRIPTION = “\$shop_description”;
IMAGE_SRC = {
 src: “\$shop_image”,
 default: “https://site.domain/img/common_image.png”,
};
SITE_NAME = “SCOM DEMOサイト”;
5. 設定が完了したら保存を押す

シェアパーツ(OGPタグ)設定

⑤フロント画面にて確認(CONTENTSの場合)

https://developers.facebook.com/tools/debug/?locale=ja_JP



■手順

1. 配置したシェアパーツが画面上に表示されているか確認
2. 「クリップボードにコピー」でURLをコピーし、FACEBOOKのシェアデバッガーツールにてOGPタグが適切に出力されているかを確認
※ シェアデバッガーツールURL:
https://developers.facebook.com/tools/debug/?locale=ja_JP
3. FACEBOOK等各SNSにてシェアができているかを確認

SITE番外編(パンくずの設定)

パンくずの設定

①準備

パンくずパーツページを開く

<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/index.html#parts>

エディター用パーツ一覧

過去のバージョン

最新バージョン: v1.2

デモ用サンプルパーツ

theme-default

レイアウト管理用HTML

共通パーツ

パンくずパーツ

フォントサイズの変更

ARTICLE お知らせ用パーツ

TOP用一覧

一覧

詳細

```
<footer class="isfw_footer mebapp-layout-footer"></footer>
</div>
```

共通パーツ

パンくずパーツ

パーツダウンロード

パーツ一括インポート

パーツ用フォーマットの HTML / ZIP ファイル / フォルダがアップロードできます



※一度に 100 パーツまでインポートできます

パンくずパーツ_v1.0

キャンセル

登録

■手順

1. サポートサイトを開く
<https://support.gear-s.app/>
2. パーツサイトを開く
<https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/>
3. 共通パーツの「パンくずパーツ一式をダウンロード」を開きパーツをダウンロードする
4. Siteにを利用してダウンロードしたパーツをインポートする
5. サイト管理「パーツ」を開く
6. 「インポート」ボタンで登録画面を開く
7. 先ほどダウンロードした「breadcrumbs.zip」をドラック&ドロップして登録

パンくずの設定

②パンくずを設定

サイト管理 > ページを開く



The screenshot shows the 'Page Settings' interface. The 'Breadcrumbs Title' field is highlighted with a red box and contains the text 'ニュース詳細ページ'. The 'Main Content' field is also highlighted with a red box and contains the text 'パンくずパーツ_v1.0'. The 'Header' section shows the SCALA COMMUNICATIONS logo and navigation links. The 'Main Content' section shows the title 'タイトルが入ります' and a unique ID. The right sidebar shows the 'Breadcrumbs Part v1.0' selected under the 'Parts' tab. The bottom of the interface has buttons for '下書き' (Draft), '保存' (Save), and 'プレビュー' (Preview).

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. NEWSページ作成編の⑧で作成した記事詳細ページを編集する
3. パーツカテゴリエリアから先ほどインポートした「パンくずパーツ_v1.0」を選択し、maincontentの最上部に設置する
4. パーツを設置するとサマリーなどの入力欄に「パンくずタイトル」という入力欄が追加されるので、パンくずとする任意の文字を入力(今回はニュース詳細ページとする)
5. 設定が完了したら保存を押す

パンくずの設定

③ページを確認

サイト管理 > ページを開く



■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 「プレビューサイトを開く」または「公開サイトを開く」から先ほど修正したニュース詳細ページを開き、設定したパンくずが表示されているか確認する
※表示されていない場合は、公開サイトに反映を押してみてください。

← 一覧に戻る

SITE番外編(METAタグの設定)

METAタグの設定

①準備

サイト管理 > レイアウトを開く

The screenshot displays the 'Layout' management interface. The top section shows a list of layouts with a table containing columns for layout name, registration date, update date, memo, and actions. The '1 column version' layout is highlighted, and its 'edit' button is circled in red. The bottom section shows the 'edit' screen for the '1 column version' layout, displaying the HTML source code for the HEAD section, which includes meta tags for charset, viewport, title, description, and keywords, as well as links for CSS and JavaScript files. The code is highlighted with a red box.

レイアウト名	登録日	更新日	メモ・コメント	操作
1カラム版	2022/10/05 15:21:41	2022/10/11 10:26:16	テストメモ	編集

```
1 <meta charset="utf-8">
2 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
3 <title>{{ title }} | {{ site_name }}</title>
4 <meta name="description" content="{{ description }}">
5 <meta name="keywords" content="{{ keyword }}">
6 <!-- / CSS -->
7 <link rel="stylesheet" href="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/css/isfw_v1.2.css">
8 <!-- / JS -->
9 <script src="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/js/main.js" type="text/javascript"></script>
10 <!-- / theme -->
11 <link rel="stylesheet" href="https://common.assets.gear-s.app/files/theme/v1.2/theme-default/assets/css/style.css">
```

■手順

1. サイト管理「レイアウト」を開く
2. 静的ページ作成編の②で作成した「1カラム版」に対して編集を行う
3. https://common.assets.gear-s.app/files/component-list/#demo_parts_02
デモ用サンプルパーツ集ページの「レイアウト管理用HTML」を開いてここに記載されているHEADのソースとレイアウト内のHEADのソースが同じ物か確認し、異なっていたらレイアウト内のHEADのソースを書き換える

※レイアウト内のtitleタグおよびmetaタグが下記のようになっていれば書き換え不要です
<title>{{ title }} | {{ site_name }}</title>
<meta name="description" content="{{ description }}" 固定ディスクリプション>
<meta name="keywords" content="{{ keyword }}" 固定キーワード、固定キーワード>
4. 「保存」ボタンを押す

METAタグの設定

②METAタグの設定

サイト管理 > ページを開く

TOP > ページ

フォルダ

- /
- form
- news2

ページ名

レイアウト名

パーツ名

公開サイトに反映 + 新規登録

× クリア 検索

すべて (1件) 公開中 (1件) 非公開 (0件) ごみ箱

全 1 件中 1 件 ~ 1 件を表示 表示設定

☐	ステータス	ページ名	ファイルパス	反映予定日	終了予定日	登録日	更新日	操作
☐	公開	TEST SITE	/	-	-	2022/10/05 15:51:18	2022/10/13 15:17:31	☒ 編集 削除

選択したデータすべて

公開する 削除する

1 1

COPYRIGHT SCALA COMMUNICATIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 作成済みのページのMETAタグを編集するため、任意のページに対して編集を行う

METAタグの設定

③METAタグの設定

ページ編集画面

SITE

ダッシュボード

サイト管理

レイアウト

ページ

パーツ

ファイル

設定管理

パーツカテゴリ

テンプレート

差込変数

アクセス制限

公開管理

プレビューサイトを開く

公開サイトを開く

マネジメントコンソール

ページ

← 一覧画面へ戻る

ページ名 *

TEST SITE

ファイルパス

/

META タイトル

TEST SITEのTOPページ

META ディスクリプション

TOPページ,最初のページ,メインページ

META キーワード

TOP,最初,メイン

1カラム版

header

theme-default_header

SCALA COMMUNICATIONS

会社概要

お知らせ

よくあるご質問

お問い合わせ

maincontent

theme-default_TOPスライドショー

下書き

保存

プレビュー

■手順

- 開いたページ編集画面からMETAタグの編集を行う「META タイトル」「META ディスクリプション」「META キーワード」となる入力欄に任意の文字を入力
- テキストの入力が完了したら保存を押す

※左の資料状態であれば、METAタグは下記のように書き換わりま

META タイトル:

```
<title>{{ title }} | {{ サイト名 }}</title>
```



```
<title>TOPのページです | サイト名</title>
```

META ディスクリプション:

```
<meta name="description" content="{{ description }}" 固定ディスクリプション>
```



```
<meta content="TOPページ,最初のページ,メインページ 固定ディスクリプション" name="description"/>
```

META キーワード:

```
<meta name="keywords" content="{{ keyword }}" 固定キーワード, 固定キーワード>
```



```
<meta content="TOP,最初,メイン, 固定キーワード, 固定キーワード" name="keywords"/>
```

METAタグの設定

②ページを確認

サイト管理 > ページを開く



```
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport"/>
  <title>
    TOPのページです | サイト名
  </title>
  <meta content="TOPページ, 最初のページ, メインページ 固定ディスクリプション" name="description"/>
  <meta content="TOP, 最初, メイン, 固定キーワード, 固定キーワード" name="keywords"/>
  <!-- /* CSS */ -->
  <link href="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/css/isfw_v1.2.css" rel="stylesheet"/>
  <!-- /* theme */ -->
  <link href="https://common.assets.gear-s.app/files/theme/v1.2/theme-default/assets/css/style.css" rel="stylesheet"/>
</head>
```

■手順

1. サイト管理「ページ」を開く
2. 「プレビューサイトを開く」または「公開サイトを開く」から先ほど修正したページを開く
3. ページ上で右クリック→ページのソースを表示をクリックし、METAタグがページ編集で設定した内容になっているか確認する

site番外編(差込変数機能)

差込変数の設定

①準備

差込変数を開く

The screenshot displays the 'Difference Variable Management' (差込変数一覧) page. The left sidebar contains a navigation menu with 'Difference Variable' (差込変数) highlighted. The main content area shows a table of variables with columns for 'Page URL' (ページURL) and 'Variable Name' (差込変数名). A red box highlights the '+ New Registration' (新規登録) button in the top right corner. Below the table, a modal dialog titled 'Add Variable' (差込変数を追加する) is open, showing a form to enter a variable name (e.g., 'title') and a confirmation button '+ Add' (追加).

ページURL *	差込変数名 *
/contents_demo/details	
/contents_demo/list	
/form/detail	

■手順

1. 設定管理の「差込変数」を開く
2. 新規で変数を設定するため、右上の新規登録ボタンをクリック
3. 変数設定用のポップアップが表示されるので、そこで設定したい変数名を入力し、追加ボタンをクリック
※このチュートリアルではtitle, description, keywordsといった変数を設定します

差込変数の設定

②準備

レイアウトを開く

The image shows two screenshots of a CMS interface. The first screenshot is titled '差込変数一覧' (Difference Variable List) and shows a table with columns for 'ページURL', '変数名', '変数値', and '変数タイプ'. A red box highlights the '変数名' column, which contains values like '%var:title%', '%var:description%', and '%var:keywords%'. The second screenshot is titled 'レイアウト' (Layout) and shows a table with columns for 'レイアウト名', '登録日', '更新日', 'メモ・コメント', and '操作'. A red box highlights the '操作' column, which contains edit and delete icons. The 'レイアウト名' column lists '1カラム', '2カラム (右)', and '2カラム (左)'.

ページURL	変数名	変数値	変数タイプ
/contents_demo/details	%var:title%	%var:description%	%var:keywords%
/contents_demo/list			
/form/detail			
/form/detail2			

レイアウト名	登録日	更新日	メモ・コメント	操作
1カラム	2022/08/03 17:25:35	2022/10/13 17:46:08		
2カラム (右)	2022/09/30 16:41:47	2022/09/30 16:41:47		
2カラム (左)	2022/09/30 16:41:01	2022/09/30 16:41:01		

■手順

1. 変数の設定が完了すると左のキャプチャのように設定しているページごとに変数の値が設定可能となります
2. 作成した変数をソース内に設定するため、サイト管理の「レイアウト」を開く
3. 1カラムのレイアウトに対して操作から編集を行う

差込変数の設定

③準備

レイアウトを開く

■手順

1. 先ほど設定した変数が右側のメニューに表示されるのでそれぞれの変数をコピーして、設定したい箇所に挿入する
2. 挿入が完了したら保存をクリック、すると「この内容で保存しますか？」といったポップアップが表示されるので「変更を公開サイトに保存する」にチェックを入れてOKボタンを押す

レイアウトを開く

レイアウト名: 1カラム

HEAD

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>{%var:title%}</title>
<meta name="description" content="{%var:description%}">
<meta name="keywords" content="{%var:keyword%}">
<link rel="stylesheet" href="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw/assets/css/isfw-v1.2.css">
<!-- /* theme */ -->
<link rel="stylesheet" href="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw/assets/css/isfw-v1.2.css">
<script src="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw/assets/js/isfw-v1.2.js"></script>
```

BODY属性

HTML

保存

この内容で登録しますか?

☒ 変更を公開サイトに反映する

OK

差込変数の設定

①設定

差込変数を開く

差込変数一覧

ページURL	{%var:title%}	{%var:description%}	{%var:keywords%}
/contents_demo/details			
/contents_demo/list			
/form/detail			
/form/detail2			
/form/list			
/index.html			
/index2.html			
/index3.html			
/news/detail.html			
/news/detail2.html			

差込変数編集

{%var:title%}

TOPページのタイトル

キャンセル 保存

■手順

1. 設定管理の「差込変数」を開く
2. ここからは実際に変数に対して値を設定します/index.html となるページに対して titleの変数を設定するため
{%var:title%}列にある /index.html にマウスカーソルを当てると鉛筆マークのボタンが表示されるためクリック
3. 編集ボタンをクリックするとテキストエリアが表示されるので変数として設定したいテキスト情報を入力する
- ※静的なテキスト情報であればHTMLのタグなども設定可能です
4. 設定が完了したら保存をクリック、すると「この内容で保存しますか？」といったポップアップが表示されるので「変更を公開サイトに保存する」にチェックを入れてOKボタンを押す

差込変数の設定

①ページを確認

プレビューサイトまたは公開サイトを開く

SITE

ダッシュボード

サイト管理

レイアウト

ページ

パーツ

ファイル

設定管理

パーツカテゴリ

テンプレート

差込変数

アクセス制限

公開管理

プレビューサイトを開く

公開サイトを開く
管理コンソール

差込変数一覧

TOP > 差込変数一覧

新規登録

表示設定

ページURL	{%var:title%}	{%var:description%}	{%var:keywords%}
/contents_demo/details			
/contents_demo/list			
/form/detail			
/form/detail2			
/form/list			
/index.html	TOPページのタイトルです	TOPページのディスクリプション	TOPページのキーワード
/index2.html			
/index3.html			
/news/detail.html	記事詳細ページのタイトルです	記事詳細ページのディスクリプションです	記事詳細ページのキーワードです
/news/detail2.html			

COPYRIGHT SCALA COMMUNICATIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

■手順

- 一通り設定が完了したら実際のページを確認してみます公開管理から「プレビューサイト」または「公開サイト」をクリック
- 先ほど設定した /index.html のページを開く

差込変数の設定

②ページを確認

プレビューサイトまたは公開サイトを開く



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ja">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8"/>
5 <meta content="width=device-width, initial-scale=1" name="viewport"/>
6 <title>
7 TOPページのタイトルです
8 </title>
9 <meta content="TOPページのディスクリプション" name="description"/>
10 <meta content="TOPページのキーワード" name="keywords"/>
11 </head>
12 <link href="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/css/isfw_v1.2.css" rel="stylesheet"/>
13 <!-- /* theme */ -->
14 <link href="https://common.assets.gear-s.app/files/theme/v1.2/theme-default/assets/css/style.css" rel="stylesheet"/>
15 <script src="https://common.assets.gear-s.app/files/isfw_assets/js/main.js" type="text/javascript">
16 </script>
17 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios@0.21.1/dist/axios.min.js">
18 </script>
19 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/q@6.10.1/dist/q.min.js">
20 </script>
21 </head>
22 <body>
23 <div class="isfw_mainpanel webapp-layout-root">
24 <header class="isfw_header webapp-layout-header" id="isfw_page_top">
25 <header class="isfw_header">
26 <div class="header_content">
27 <div class="site-logo">
28 <a href="/">
29 
30 </a>
31 <button class="btn_spmenu" title="メニュー">
32 <em>
33 メニュー
34 </em>
```

■手順

1. 先ほど設定した /index.html のページを開き、右クリックでページのソースを表示
2. 先ほど差込変数を挿入した箇所が設定したテキストになっているか確認する